



# Sertifika İşlemleri

Web (tüm HTTPS hizmetleri), posta veya FTP gibi Synology NAS'ın SSL hizmetlerinin güvenliğini sağlamak için bir sertifika kullanılabilir. Bir sertifikaya sahip olmak, kullanıcıların herhangi bir gizli bilgi göndermeden önce bir sunucunun ve yöneticinin kimliğini doğrulamasını sağlar.

Denetim Masası > Güvenlik > Sertifika'da aşağıdakileri yapabilirsiniz :

- Let's Encrypt'ten sertifika alın.
- Kendinden imzalı sertifikalar oluşturun.
- Diğer sertifika yetkililerine (CA) sertifika imzalama istekleri oluşturun.
- Diğer başvuru sahiplerinden gelen sertifika imzalama isteklerini imzalayın
- Synology NAS'ınızdaki sertifikaları yönetin.



#### Not:

DSM 6.0'dan başlayarak, birden çok sertifika oluşturabilir ve Synology NAS'ınıza aktarabilirsiniz.

Varsayılan sertifika olarak ayarla seçeneğini işaretlerseniz, işlenmekte olan sertifika varsayılan sertifika olarak kullanılacaktır. Orijinal varsayılan sertifika, varsayılan durumunu kaybeder.





# Let's Encrypt'ten Sertifikalar

Açık ve güvenilir bir sertifika yetkilisi olan <u>Let's Encrypt'ten</u> ücretsiz ve güvenli SSL/TLS sertifikalarını otomatik olarak alabilirsiniz .

- Ekle 'yi tıklayın .
- Yeni sertifika ekle'yi seçin ve İleri'yi tıklayın.
- Let's Encrypt'ten sertifika al öğesini seçin.
- Aşağıdaki bilgileri giriniz:
- Alan adı : Alan adı sağlayıcısından kaydettiğiniz alan adını girin.
- E-posta : Sertifika kaydı için kullanılan e-posta adresini girin.
- Konu Alternatif Adı : Bir sertifikanın birden fazla alanı kapsamasına izin vermek için diğer alan adlarını buraya girin. Ayrıca, Synology DDNS'nin alan adlarını aşağıdaki biçimde girerek bir joker karakter sertifikasına başvurabilirsiniz:\*.SYNOLOGY DDNS DOMAIN NAME

	Demotion Manager			0	-
	Deneum masasi				
ŧ	Q Ara	Sertifika oluştur X			
^	Dosya Paylaşımı	Lütfen bir işlem seçin			
1	Paylaştırılmış Klasör				
۰,	Dosya Hizmetleri	Yeni bir sertifika ekle			
<u></u>	Kullanıcı ve Grup	Bir sertifikayı içe aktarın veya Let's Encrypt'ten bir sertifika alın.	(a)		
÷	Etki Alanı/LDAP	<ul> <li>Mevcut bir sertifikayı değiştir</li> <li>Bir sertifikayı içe aktarın veya mevcut sertifikayı değiştirmek için Let's Encrypt'ten</li> </ul>	ovecot, FTPS, y Drive Server,		
^	Bağlantı	bir sertifika alın.			
6	Harici Erişim	synology •			
♠	Ağ				
9	Güvenlik				
>_	Terminal ve SNMP				
^	Sistem				
0	Bilgi Merkezi	İleri			
8	Oturum Açma Portalı				
	Sertifika ol Lütfen	<sup>uştur</sup> bir işlem seçin	×		
	Açıklama	N:			
	Sert	ifikayı içe aktar			
	Özel	bir anahtar, sertifika ve ara sertifika al.			
	<ul> <li>Let's</li> </ul>	s Encrypt'den bir sertifika edin			
	Açık oton	bir sertifika otoritesi olan Let's Encrypt'den ücretsiz ve güvenilir bir sertifi natik olarak edinin.	kayı		
	Vars	ayılan sertifika olarak belirle			





Etki alanı adı:	example.com	
E-posta:	admin@example.com	•
Konu Alternatif Adı :	*.example.com	i
hir otki alanı icin cortitik.	a falenlerinin savisi sinirlidir	
bir etki alam için sertink		
bir etki aldırı için serank		

Ayarları kaydetmek için Uygula'yı tıklayın . Onaylandıktan sonra sertifika anında Synology NAS'ınıza aktarılacaktır.

Not:

- Let's Encrypt'ten sertifikalar için yalnızca sınırlı sayıda e-posta hesabıyla kaydolabilirsiniz.Sınır aşılırsa, daha fazla sertifika almak için daha önce kaydedilmiş bir e-posta hesabını kullanın.
- Let's Encrypt'ten alan başına yalnızca sınırlı sayıda sertifika için kaydolabilirsiniz. Sınıraşılırsa, lütfen aşağıdakilerden birini yapın:
- Mevcut alan adını Konu Alternatif Adı (SAN) olarak girin ve sertifika talebi için başka biralan adı kullanın.
- \*.SYNOLOGY\_DDNS\_DOMAIN\_NAMEJoker karakter sertifikasına başvurmak için SANolarak girin .
- Let's Encrypt, alan adlarınız için sertifika vermeden önce alan doğrulaması gerçekleştirir. Lütfen Synology NAS ve yönlendiricinizin İnternet'ten etki alanı doğrulaması için 80 numaralı bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun. Let's Encrypt ile yapılan tüm diğeriletişimler HTTPS üzerinden yapılır ve Synology NAS'ınızın güvenliğini sağlar.
- Let's Encrypt tarafından verilen sertifikalar 90 gün geçerlidir. Sertifikaların süresi dolmadan önce, DSM, başarılı etki alanı doğrulamasının ardından bu tür sertifikaları otomatik olarak yenileyecektir. Lütfen Synology NAS ve yönlendiricinizin sertifika yenileme için 80 numaralıbağlantı noktasının açık olduğundan emin olun.
- Joker karakter sertifikaları yalnızca Synology DDNS için desteklenir.





## Kendinden İmzalı Sertifikalar

Kendinden imzalı sertifika, kimliğini onayladığı aynı varlık (bu durumda Synology NAS) tarafından oluşturulan ve imzalanan bir sertifikayı ifade eder. Kendinden imzalı sertifikalar, Synology NAS tarafından oluşturulan özel anahtarla imzalanır. Kendinden imzalı sertifikalar üçüncü taraf sertifika yetkilileri tarafından verilmediğinden, sunucunun kimliğine ilişkin daha az kanıt sağlarlar ve genellikle yalnızca sunucu ile bir grup bilinen kullanıcı arasındaki kanalların güvenliğini sağlamak için kullanılırlar.

### Kendinden imzalı sertifikalar oluşturmak için:

- Ekle 'yi tıklayın .
- Yeni sertifika ekle'yi seçin ve İleri'yi tıklayın.
- Kendinden imzalı sertifika oluştur'u seçin.
- Kurulum sihirbazının talimatlarını izleyin.

Sertifika oluştur		×
Lütfen bir işlem seçi	n	
Açıklama:		
<ul> <li>Sertifikayı içe aktar</li> </ul>		
Özel bir anahtar, sertifil	ka ve ara sertifika al.	
O Let's Encrypt'den bir se	rtifika edin	
Açık bir sertifika otorite otomatik olarak edinin.	si olan Let's Encrypt'den ücretsiz ve güvenilir bir sertifikayı	
Varsayılan sertifika olar	ak belirle	

Geri

İleri





# Sertifika İmzalama İstekleri (CSR)

Let's Encrypt'ten verilen sertifikalara ve kendinden imzalı sertifikalara ek olarak, diğer ticari veya üçüncü taraf sertifika yetkililerinden sertifikalar için de başvurabilirsiniz. Sertifika almakiçin aşağıdakileri yapmanız gerekebilir.

Bir sertifika imzalama isteği (CSR) oluşturun: Alan adınız, kuruluş adınız, genel konumunuz ve eposta adresiniz gibi sertifikanıza dahil edilecek bilgileri içeren Synology NAS tarafındanoluşturulan şifreli bir metin gövdesi.

Kişisel veya kuruluşunuzun kimliğini sertifika yetkilisine bildirin ve sertifika imzalama talebinin ortak ad alanına girilen alan adının sahibi olduğunuzu kanıtlayın.

### Sertifika imzalama istekleri oluşturmak için:

- CSR'yi tıklayın.
- Sertifika imzalama isteği (CSR) oluştur'u seçin .
- Sertifika imzalama isteğini oluşturmak ve indirmek için kurulum sihirbazının talimatlarını izleyin.
- Onay için CSR'yi ve gerekli bilgileri sertifika yetkilisine gönderin.
- Sertifika yetkilisi tarafından verilen istenen sertifikayı aldığınızda, özel anahtarınızla birlikte içe aktarabilirsiniz. Not:
- Sertifika imzalama isteğiyle birlikte bir özel anahtar da oluşturulmalıdır. Sertifika
- yetkililerinin bu özel anahtara ihtiyacı yoktur. Lütfen Synology NAS'ınız için özel anahtarı güvenli ve emniyette tutun.

#### Sertifika imzalama isteklerini imzalamak için:

Diğer cihazların kullanıcıları, Synology NAS'ınıza sertifikalı erişim elde etmek için sertifikaimzalama istekleri gönderebilir. Synology NAS'ın kök sertifikasını kullanarak isteklerini imzalayabilir ve oluşturulan sertifikaları başvuru sahiplerine gönderebilirsiniz.

- CSR'yi tıklayın.
- Sertifika imzalama isteğini (CSR) imzala seçeneğine tıklayın.

Sertifika imzalama talebini yükleyin ve ilgili bilgileri girin.

• İleri'ye tıklayın, sistem sertifika talebini imzalayacak ve ilgili sertifikayı oluşturacaktır.





# Sertifika Yönetimi Sertifikaları içe aktarmak için:

Synology NAS'ınızın diğer cihazlar tarafından güvenilmesini sağlamak için özel bir anahtarla birlikte ticari veya üçüncü taraf sertifika yetkilisinden önceden dışa aktarılan bir sertifikayı veya sertifikayı içe aktarabilirsiniz.

Sertifika oluştur	×
Lütfen bir işlem seçin	
Açıklama: Sertifikayı içe aktar Özel bir anahtar, sertifika ve ara sertifika al. Let's Encrypt'den bir sertifika edin Açık bir sertifika otoritesi olan Let's Encrypt'den	n ücretsiz ve güvenilir bir sertifikayı
otomatik olarak edinin. 📃 Varsayılan sertifika olarak belirle	

		Geri	İleri	)
•	Ekle 'vi tıklavın			

- Yeni sertifika ekle ve Sertifikayı içe aktar'ı seçin .
- Sertifikayı içe aktarmayı tamamlamak için sihirbazın talimatlarını izleyin.

## Not:

Bazı sertifika yetkilisi tarafından verilen sertifikalar için ara sertifikalar isteğe bağlıdır.

Sertifikalar X.509 PEM formatında olmalıdır.

Özel anahtarlar RSA biçiminde olmalıdır ve parola korumalı olamaz.





## Sertifikaları dışa aktarmak için:

Mevcut sertifikalar, yönetim veya arşivleme amaçlarıyla indirilebilir ve ayrıca Synology NAS'ınız ile cihazları arasında güven oluşturmak için diğer kullanıcıların cihazlarına aktarılabilirler. Dışa aktarılan dosya, Synology NAS'ın sertifikasını, özel anahtarını ve kendinden imzalı kök sertifikasını içerir.

- İstediğiniz sertifikayı seçin.
- Sertifikayı dışa aktar 'ı tıklayın .

Denetim Masası	?	-
Ara	Güvenlik Hesap Güvenlik Duvarı Koruma Sertifika Gelişmiş	
∧ Dosya Paylaşımı	Ekle Eylem - Ayarlar	
Paylaştırılmış Klasör	Düzenle	
5 Dosya Hizmetleri		
<mark>≗</mark> Kullanıcı ve Grup	Sertifikayi dişa aktar     Synology Inc. CA (Kendinden imzali sertifika)       Sertifikayi dişa aktar     synology	
🛓 Etki Alanı/LDAP	MailPlus-Server-postfix, MailPlus-Server-dovecot, FTPS, Synology Storage Console Server, Synology Drive Server, Sistem varsayılanı	
∧ Bağlantı		
💊 Harici Erişim		
合 Ağ		

Sertifikaları yenilemek için:

• Sertifikanızın süresi dolmak üzereyken bu seçenek kullanılarak

yenilenebilir.CSR'yi tıklayın.

• Sertifikayı yenile'yi seçin ve İleri'yi tıklayın.

Oluşturulan özel anahtarı ve sertifika imzalama isteğini indirin. Yenilenmiş bir sertifika için CSR'yi istenen sertifika yetkilisine gönderin.







## Sertifikaları değiştirmek için:

- Mevcut sertifikaları kullanmak istemiyorsanız, bunları başka sertifikalarla değiştirebilirsiniz.
   Ekle 'yi tıklayın .
- Açılır menüden Mevcut bir sertifikayı ve istenmeyen sertifikayı değiştir'i

seçin.Sertifikayı değiştirmeyi tamamlamak için sihirbazın talimatlarını

izleyin.

🔿 Yeni t	oir sertifika ekle	1				
Bir se	ertifikavı ice akta	arın veva Let's I	Encrypt'ten bir	sertifika alın.		
<ul> <li>Mevci</li> </ul>	Mevcut bir sertifikayı değiştir					
Bir se bir se	ertifikayı içe akta ertifika alın.	arın veya mevci	ut sertifikayı de	ğiştirmek için Le	et's Encrypt'ten	
syn	ology	-				

## Sertifikaları düzenlemek için:

Sertifika açıklamasını düzenleyebilir veya varsayılan sertifika olarak başka bir sertifika ayarlayabilirsiniz.

- İstediğiniz sertifikayı seçin.
- Düzenle'yi tıkladığınızda aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz:
- Sertifika açıklamasını değiştirin ve Tamam 'ı tıklayın .
- Varsayılan durumla atamak için Varsayılan sertifika olarak ayarla'yı seçin ve Uygula'yıtıklayın .

İleri





Sertifikaları yapılandırmak için:

• Bir hizmetin sertifikasını ihtiyaçlarınıza göre başka bir sertifikayla

değiştirebilirsiniz. Tüm hizmetleri ve ilgili sertifikaları göstermek için Yapılandır'a

tıklayın.

• Hedeflenen hizmetin geçerli sertifikasına

tıklayın. Açılır menüden uygun sertifikayı seçin.

• Tamam'ı tıklayın . Not:

> Sistem Varsayılanı sertifikası, hizmet listesinde olmayan bağlantı için geçerli olacaktır. Sertifikaları silmek için:

- İstenmeyen sertifikayı seçin.
- Sertifikayı silmeyi tamamlamak için Sil'e tıklayın . Not:
- Varsayılan sertifika silinemez.
- Varsayılan olmayan bir sertifikayı silerseniz, varsayılan sertifika ilgili hizmetleri devralır. Varsayılan sertifikanın bu hizmetlerle tam uyumlu olmayabileceğini lütfen unutmayın. Sertifikaları onarmak için:
- Bir sertifikada hatalar olduğunda, bu sertifika kullanılarak kayıt edilen hizmetlere erişilemez.Sertifikayı onarmak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Let's Encrypt gibi yeni bir sertifika için

başvurun.Sertifikayı yeniden içe aktarın.