



FORTIGATE VE DRAYTEK ARASINDA IPSEC VPN

Bu makale FortiGate Router ve Vigor Router arasında nasıl iPsec VPN tüneli kurulacağını gösteriyor. Örnek olarak, FortiOS 5.4.0'da bir FortiGate router kullanıyor.

FortiGate'in Yapılandırması

1. **VPN** >> **IPsec Wizard** sayfasına gidin, isim verin, Template Type için Custom seçin ardından **Next** > 'e tıklayın.

VPN Creation Wiz	ard				
1 VPN Setup					
Name	VPN				
Template Type	Site to Site Remote A	ccess Custom			
		< Back	Next >	Cancel	

2. Network ayarlarında, **IP address'e** Vigor Router'ın WAN IP'sini ve **Interface** için Vigor Router'ın WAN Interface'sini girin.

ew V	PN Tunnel	v
	Name	VPN
	Comments	Comments 0/255
	Network	
	IP Version	IPv4 IPv6
	Remote Gateway	Static IP Address \checkmark
	IP Address	111 251 210 154
	Interface	𝚱 WAN1 (wan1) ▼
	Mode Config	
	NAT Traversal	Enable Disable Forced
	Keepalive Frequency	10
	Dead Peer Detection	Disable On Idle On Demand

3. Authentication ayarlarında, **Pre-shared Key** girn ve **Key Lifetime** ayarlayın. (Vigor Router default olarak "28800" saniye kullanır.)





Authentication				
Method		Pre-shared Key	~	
Pre-shared Key		•••••		۲
IKE				
Version		1 2		
Mode		Aggressive Main	(ID protection)	
Phase 1 Proposal	Add			
Encryption AES	S128 🖂 Authenti	cation SHA256 \smallsetminus	Ш	
Encryption AES	5256 🖂 Authenti	cation SHA256 \sim	畾	
Encryption 3D	ES 🗠 Authenti	cation SHA256 \vee	酚	
Encryption AES	S128 🗹 Authenti	cation SHA1 \sim	衄	
Encryption AES	S256 🗹 Authenti	cation SHA1 \checkmark	酚	
Encryption 3D	ES 🗠 Authenti	cation SHA1 \checkmark	衄	
Diffie-Hellman Grou	ıps	21 20 1 15 ⊻ 14 ⊻ 5	9 18 17 2 1	16
Key Lifetime (secon	ds)	86400		

1. Phase 2 ayaralarında, FortiGate üzerine Local Address için Vigor Router ile bağlanmak istediğiniz IP subnetini ve **Remote Address** için Vigor Router'ın LAN IP subnetini yazın.

Phase 2 Selectors Name	Local Address		Remote Address	
VPN	192.168.0.0/24		192.168.1.0/24	a
New Phase 2				0 5
Name		VPN		
Comments		Comments		
Local Address		Subnet	√ 192.168.0.0/24	
Remote Address		Subnet	√ 192.168.1.0/24	

2. Phase 2 Proposal ayarlarında **Replay Detection** ve **Perfect Forward Secrecy (PFS)** seçeneklerini işaretlemeyin ve **Key Lifetime** ayarlayın. (Vigor Router default olarak "3600" saniye kullanır.)





Advanced	l				
Phase 2 Propo	sal 🛈 Add]			
Encryption	AES128 \sim	Authentication	SHA1 \sim	酚	
Encryption	AES256 \sim	Authentication	SHA1 \sim	世	
ncryption	3DES \sim	Authentication	SHA1 \sim	山	
ncryption	AES128 \sim	Authentication	SHA256 \vee	Ш	
ncryption	AES256 \vee	Authentication	SHA256 \vee	Ш	
ncryption	3DES 🗸	Authentication	SHA256 \vee	Ш	
nable Replay	Detection 🗌				
able Perfect	Forward Secr	ecy (PFS) 📃			
cal Port		All 🖂			
emote Port		All 🖂			
otocol		All 🔽			
.to-negotiate	e				
utokey Keep	Alive				
ey Lifetime		Sec	onds		`
econds		360	0		
				OI	<

1. Policy ayarı için bir adres profili oluşturun: Policy & Objects >> Addresses >> Create New >> Address sayfasına gidin, profile isim girin ve Subnet /IP Range için Vigor Router'ın LAN IP subnetini girin. Interface için az önce oluşturulan IPsec Tunnel'ini seçin ve uygulamak için OK'a tıklayın.

New Address	
Name	Vigor
Туре	IP/Netmask T
Subnet / IP Range	192.168.1.0/255.255.255.0
Interface	VPN T
Show in Address List	
Static Route Configuration	
Comments	0/255
	OK Cancel





4. VPN trafiği için Güvenlik Firewall kuralları oluşturun: Policy & Objects >> IPv4 Policy >> Create New sayfasına gidin. İki tür trafik kabul etmemiz gerekir: Internal Network'ten Vigor ağına ve Vigor ağdan Internal Network'e. (Not: Kural sırasını aklınızda bulundurun, çünkü onların önceliğini manuel olarak ayarlamanız gerekebilir. Genellikle, IPsec trafiği, yönetim kuralı dışındaki kuralların çoğundan daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.)

New Policy		
Name	FortiGate to Vigor	
Incoming Interface	💿 internal	ж
Outgoing Interface	• VPN	×
Source	🗉 LAN	×
Destination Address	🗉 Vigor	×
Schedule	always	•
Service	🖳 ALL	×
Action	ACCEPT DENY	
New Policy		
Name	Vigor to FortiGate	
Incoming Interface	O VPN	×
Outgoing Interface	📀 internal	×
Source	🗉 Vigor	×
Destination Address	🗉 LAN	×
Schedule	always	•
Service	🔽 ALL	×
Action	ACCEPT DENY	

5. VPN için Static Route oluşturun: Network >> Static Routes >> Create New sayfasına gidin. Destination için Vigor Router'ın LAN IP'sini girin ve Device için IPsec Tunnel'i seçin.





New Static Route	
Destination ()	Subnet Named Address Internet Service
	192.168.1.0/24
Device	VPN T
Administrative Distance 🜖	10
Comments	0/255
Advanced Options	
	OK Cancel
D	

DrayOS

1. VPN and Remote Access >> LAN to LAN sayfasına gidin ve uygun bir indexe tıklayın. Common Settings'te profil adı girin, Enable this profile etkinleştirin ve Call Direction için "Dial-Out" seçin.

Profile Index : 1 1. Common Settings	
Profile Name toHQ C Enable this profile VPN Dial-Out Through WAN1 First	Call Direction Both Dial-Out Dial-in Always on Idle Timeout -1 second(s) Enable PING to keep IPsec tunnel alive PING to the IP
Netbios Naming Packet Pass Block Multicast via VPN Pass Block (for some IGMP,IP-Camera,DHCP Relayetc.)	

2. Dial-out settings'de,

VPN and Remote Access >> I AN to I AN

- Type of Server I am Calling için "IPsec Tunnel" seçin.
- Server IP'de FortiGate routerin WAN IP'sini girin.
- FortiGate routerda girdiğiniz **Pre-shared Key** değerini buraya da giriniz.
- IPsec Security Method'da, High(ESP) AES with Authentication seçeneğini seçin ve Advanced'a tıklayın.





2. Dial-Out Settings

Type of Server I am calling	Username	???
PPTP IPsec Tunnel L2TP with IPsec Policy None	Password(Max 15 char PPP Authentication	
Server IP/Host Name for VPN.	VJ Compression	• On Off
(such as draytek.com or 123.45.67.89)	IKE Authentication Meth	hod
220.132.88.33	Pre-Shared Key	
	IKE Pre-Shared Key	•••••
	Digital Signature()	(.509)
	Peer ID	None
	Local ID	
	Alternative Sub	oject Name First
	Subject Name	First
	Local Certificate	None •
	IPsec Security Method	
	 Medium(AH) High(ESP) DES with 	thout Authentication 🔻
	Advanced	

1. Açılır pencerede, FortiGate Router'da girilen ayarların aynısını burada Key Lifetime ve Proposals için yapılandırın.

KE phase 1 mode	Main mode Aggressive mode	
KE phase 1 proposal	AES128_SHA1_G5 V	
KE phase 2 proposal	AES128_SHA1/AES128_MD5 V	
KE phase 1 key lifetime	86400 (900 ~ 86400)	
KE phase 2 key lifetime	3600 (600 ~ 86400)	
Perfect Forward Secret	Isable	
ocal ID		

2. TCP/IP Network Settings'de **Remote Network IP**'de FortiGate Router'ın LAN IP'sini girin ve kaydetmek için **OK**'a tıklayın.





5. TCP/IP Network Setting	s		
My WAN IP	0.0.0.0	RIP Direction Disable •	
Remote Gateway IP	0.0.0.0	From first subnet to remote network, you have to	
Remote Network IP	192.168.0.1	Route T	
Remote Network Mask	255.255.255.0	IPsec VPN with the Same Subnets	
Local Network IP	192.168.1.1		
Local Network Mask	255.255.255.0	Change default route to this VPN tunnel (Only	
	More	active if one single WAN is up)	
	OK CI	ear Cancel	

3. Profil etkin olduğu sürece Vigor Router VPN'i başlatmaya çalışacaktır. Bununla birlikte,VPN'yi manuel olarak aramak için **VPN and Remote Access >> Connection Management** sayfasına gidebilirsiniz. Ardından profili seçin ve **Dial**'e tıklayın.

VPN and Remote Access >> Connection Management

Dial-out Tool	Refresh Seconds : 10 V Refresh
General Mode: (VPN) 31.188.214.23	12 ▼ Dial
Backup Mode:	▼ Dial

4. VPN başarıyla kurulduktan sonra, aşağıdaki durumu görebiliriz.

VPN Cor Current	nection Status Page: 1					F	Page No.	Go	>>
VPN	Туре	Remote IP	Virtual Network	Tx Pkts	Tx Rate(Bps)	Rx Pkts	Rx Rate(Bps)	UpTime	
1 (VPN)	IPsec Tunnel AES-SHA1 Auth	via WAN2	192.168.0.1/24	3	16	3	19	0:0:30	Drop
					XXXXXXXX	: Dat	a is encryp	ted.	

xxxxxxxx : Data isn't encrypted.

Linux

- VPN and Remote Access >> VPN Profiles >> IPsec'e gidin ve VPN profili oluşturmak için Add'e tıklayın. Profil adı girin ve Enable'yi işaretleyin.
- 2. Basic sekmesinde,
 - FortiGate yönlendiricisine bağlamak istediğiniz local subnet IP aralığını Local IP/Subnet Mask'a yazın.
 - Remote IP/Subnet Mask'da FortiGate Routerin LAN IP'sini yazın.
 - **Remote Host**'da FortiGate'in WAN IP'sini yazın.
 - Auth Type için "PSK" seçin ve FortiGate Router'daki ayarındaki Pre-shared Key'i girin.





rofile : VPN		
V Enable		
Basic Advanced	GRE Propos	al
Auto Dial-Out :	C Enable @ Disable	
For Remote Dial-In User :	C Enable Disable	
Dial-Out Through :	wan1	O Default WAN IP WAN Alias IP
Failover to :		*
Local IP / Subnet Mask :	192 168 39 1	255 255 255 0/24
Local Next Hop :	0.0.0.0	(0.0.0.0 : default gateway)
Remote Host :	a la la se la la	
Remote IP / Subnet Mask :	192.168.0.1	255.255.255.0/24 🗸
	🚯 Add 📄 Save	Profile Number Limit : 16
	IP	Subnet Mask
More Remote Subnet :		No items to show.
IKE Phase 1	Main Mode Aggre	assive Mode
Auth Type :	PSK	v
Preshared Key :	•••••	(If Aggressive mode is disabled and Remote Host IP is 0.0.0.0 then the Preshared Key is instead set vi
Security Protocol :	ESP	~

1. Advanced sekmesine gidin, Phase1'i ve 2'i ayarlayın ve Key Life Time'a, FortiGate Router'da girilen değeri girin.

IPs	ec	
	Profile : VPN	
	Basic Advanced G	GRE Proposal
	Phace1 Key Life Time -	86400
	Phase2 Key Life Time :	86400
	Perfect Forward Secrecy Status :	C Enable Disable
	Dead Peer Detection Status :	C Enable Disable
	Ping to Keep Alive :	C Enable Disable
	Source IP :	auto_detect_srcip v
	Apply NAT Policy :	◯ Enable
	Netbios Naming Packet :	⊖ Enable
	Multicast via VPN :	○ Enable
	DID via VDN :	🔿 Enable 🔘 Disable





3. Proposal sekmesine gidin. FortiGate Router ayarlarıyla eşleşen **IKE Proposals**'ı seçin. Ardından, kaydetmek için **Apply'ı** tıklayın .

c					
Profile : Enable	VPN				
Basic	Advanced	GRE	Proposal		
IKE Phase1	Proposal [Dial-	Out] :	AES128 G5	~	
IKE Phase1	Authentication	[Dial-Out] :	SHA2_256	Þ	
IKE Phase2	Proposal [Dial-	Out] :	AES128 with auth	*	
IKE Phase2	Authentication	[Dial-Out] :	SHA1	~	
			-		

4. VPN'i başlatmak için **VPN and Remote Access** >> **Connection Management** sayfasına gidin, VPN profilini seçin ve Connect'e tıklayın.

VF	PN and Remote Access >> Connection Management >> Connection Management	2
Γ,	Connection Management History	
	Dial-Out tool	
	● IPsec ○ PPTP ○ SSL Profiles: VPN ♀	Green :Data is encrypted White :Data isn't encrypte
	<u>.</u>	

5. VPN başarıyla bağlandıktan sonra, aşağıdaki VPN Bağlantı Durumunu görebiliriz.

Con	nection Mana	ageme	nt His	tory																
Dial	-Out tool																			
۲	IPsec OP	PTP		Profil	es:	_		~	🔂 Conr	nect	🗳 Refre	sh	Auto Refre	sh :	1 Minute		~		Gre Wh	en :Data is encry ite :Data isn't encr
4											111									
	Connection	. Ctati	10																	
	Connection	1 Statt	15		_	1			_			_				_				
	Search	5	Search	5	Search	1	Search	5	Search	5	Search	1	Search	10	Search	6	Search	1	Search	\$
	VPN		Туре		Interface		Remote IP		Virtual Net	N	Up Time		RX Rate		TX Rate		RX Byte		TX Byte	Operation
				•	wand				400 460 0		00.44.00		O(bpc)		O(hne)		E00/Dute)		0.50 (KD)	