


QuickConnect Nasıl Ayarlanır?

QuickConnect, istemci uygulamalarının bağlantı noktası ileme kurallarını ayarlama zahmetine girmeden internet üzerinden Synology NAS'ınıza bağlanmasına izin verir. QuickConnect, Audio Station, Video Station, Download Station, Surveillance Station, Synology Photos, File Station, Note Station, CMS, Synology Drive ve mobil uygulamalar gibi Synology tarafından geliştirilen paketlerle çalışabilir.

QuickConnect'i etkinleştirmek için:

1. **Denetim Masası > Harici Erişim > QuickConnect** seçeneğine gidin .
2. QuickConnect'i **Etkinleştir**'i işaretleyin .
3. Synology Hesabınızda oturum açmadıysanız, bir oturum açma penceresi açılır. Mevcut Synology Hesap bilgilerinizi girin veya pencerede yeni bir hesap kaydedin.
4. Yeni bir QuickConnect Kimliği belirtin. Synology NAS'ınıza istediğiniz zaman erişebilmeniz için hatırlamanın kolay olduğundan emin olun.
5. **Uygula**'yı tıklayın .



Not:

Özelleştirilmiş bir QuickConnect Kimliği yalnızca İngilizce harfler, sayılar ve tireler (-) içerebilir. Bir harfle başlamalı ve bir tire ile bitmemelidir.

QuickConnect bağlantısını geliştirmek için:

Synology NAS'ımız QuickConnect erişimini farklı ağ ortamlarına daha uyumlu hale getirmek için gelişmiş seçenekler sunar.

- **Denetim Masası > Harici Erişim > QuickConnect > Gelişmiş'e** gidin ve **Gelişmiş Ayarlar'a** tıklayın .

Seçenekler'de ihtiyaçlarınıza uygun aşağıdaki seçenekleri seçin :

- **QuickConnect geçiş hizmetini etkinleştirin** : Mevcut ağ ortamında Synology NAS'a doğrudan QuickConnect erişimi mümkün olmadığında QuickConnect bağlantınız Synology Relay Server aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlantı noktası yönlendirme kurallarını otomatik olarak oluşturun** : Synology NAS'ınız UPnP özellikli bir yönlendiricinin altındayken, yönlendiriciye QuickConnect için bağlantı noktası yönlendirme kuralları oluşturması için bilgi verilir.
- **Uygula'yı** tıklayın .

Not:

- Geçişli QuickConnect bağlantısı, daha uzun ağ gecikmesi nedeniyle yavaş olabilir.
- Yönlendiricinin QuickConnect için bağlantı noktası iletme kuralları oluşturmasına izin verildiğinde, Synology NAS güvenlik risklerine maruz kalabilir.

Belirli uygulamalar/hizmetler için QuickConnect'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

- **Denetim Masası > Harici Erişim > QuickConnect > Gelişmiş'e** gidin ve **Gelişmiş Ayarlar'a** tıklayın .
- **İzin** içinde QuickConnect'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaları/hizmetleri seçin .
- **Uygula'yı** tıklayın .

Not:

Daha iyi QuickConnect performansı için, her hizmet için bağlantı noktası iletme yapılandırmak üzere **Denetim Masası > Harici Erişim > Yönlendirici Yapılandırması'na** gidin.

•