

"Homes " paylaşılan klasörünü nasıl eşitlerim?

Bu makale , Synology NAS üzerinde **Shared Folder Sync** veya **Synology Drive ShareSync** aracılığıyla "homes" paylaşımlı klasörünün nasıl senkronize edileceğini açıklar .

Paylaşılan Klasör Senkronizasyonu

Paylaşılan Klasör Senkronizasyonu, **tek yönlü bir senkronizasyon** yöntemidir. Bu yöntem, yöneticilere salt okunur ayrıcalıklar verir, ancak genel kullanıcıların hedef NAS'ta eşitlenmekte olan klasörleri değiştirmesini yasaklar.

"Homes" klasörünü senkronize etmek için bu yöntemi kullanırken , hedef NAS'ta **kullanıcı ana sayfa hizmeti** otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu, kullanıcıların "home" klasörlerine ve hedef NAS üzerindeki "homes" klasörüne erişilemez hale geleceği anlamına gelir.

Bu yöntemi kullanmak için her iki NAS'ın da DSM 6.0 veya üstünü çalıştırdığından emin olun ve ardından bir Paylaşılan Klasör Senkronizasyonu görevi ayarlayın .

Synology Drive ShareSync

Synology Drive ShareSync, **iki yönlü bir senkronizasyon** yöntemidir. Kullanıcıların her iki NAS üzerinde okuma/yazma ayrıcalıklarına izin verirken "homes" klasörünü senkronize etmek istiyorsanız Synology Drive ShareSync'i kullanın.

Bu yöntemi kullanmak için aşağıdakileri yapılandırın:

1. Her iki NAS'ın da DSM 6.2.3 veya üstünü çalıştırdığından emin olun.
2. **Her iki NAS'ın da Paket Merkezi'nden** Synology Drive Server 3.0 veya üstünü yüklediğinden emin olun .
3. Hedef NAS'ta, **Synology Drive Admin Console > Team** Folder'da ekip klasörü olarak "homes"u etkinleştirin .
4. İsteğe bağlı: Her iki NAS'ı da aynı dizin hizmetine katılın. Yerel ve uzak NAS farklı etki alanı gruplarındaysa, her NAS'taki kullanıcılar için paylaşılan klasör ayrıcalıkları farklılık gösterebilir.

NAS'ınızı yapılandırdıktan sonra bir Synology Drive ShareSync bağlantısı kurun .

Notlar:

"homes" klasörünün senkronizasyonu yalnızca **yöneticiler** grubuna ait kullanıcılar tarafından yapılabilir.